

iPod動画音楽 バックアップ

取り扱い説明書

IRT0269

製品ご利用の前に必ずお読みください。
この取り扱い説明書は大切に保管してください。
※本書及びシリアルナンバーを再発行することはできません。



目次

動作環境・その他(免責事項や注意事項など).....	02
インストール方法とアンインストール方法.....	03～04
起動方法.....	05

画面・各部の説明

メイン画面.....	06
------------	----

iPodの動画・音楽をバックアップする.....	07～08
--------------------------	-------

Q & A.....	09～10
------------	-------

ユーザーサポート.....	裏表紙
---------------	-----

動作環境

- 対応OS : Windows XP / Vista
- CPU : PentiumII 以上 (Windows Vistaの場合は800MHz以上)
- メモリ : 256MB以上必須(512MB以上推奨) / Windows Vistaの場合は512MB以上必須
- モニター : 1024×768以上の解像度で色深度16bit High Color以上の表示をサポートしている環境
- CD-ROM : 倍速以上
- ハードディスク : 50MB以上の空き容量 (インストール時) 別途データを保存するための空き領域が必要です。
- その他 : インターネット接続環境推奨
 - ※上記OSが正常に機能し、OSの最低動作環境を満たしていることが前提です。
 - ※日本語版OSのみの対応です。各種ServerOSには対応していません。
 - ※最新のサービスパック (SP) 及び各種パッチが適用されている環境が前提です。
 - ※管理者権限を持ったユーザーでお使いください。
 - ※マイクロソフトのサポート期間が終了したOSでの動作は保証いたしません。

- 対応iPod
 - 「ディスクとして使用する」設定 になっている、WindowsフォーマットのiPod (iPod touchを除く)
 - ※「ディスクとして使用する」設定になっていない場合には、事前に「iTunes」で「ディスクとして使用する」にチェックを入れてください。(iPod touchやMacintoshフォーマットのiPodには対応していません)
- 対応ファイル
 - iPodやiTunesで再生可能な動画ファイル、音楽ファイル (iPodやiTunesの仕様が変更された場合は同様ではありません)
- ご注意
 - ※本製品はiTunesで再生可能な動画ファイル、音楽ファイルに対応しておりますが、iPodやiTunesの仕様が変更された場合は同様ではありません。
 - ※お使いのパソコン上で正常に再生できるファイルのみの対応となります。全てのファイルの入力、出力を保証するものではありません。
 - ※iPod等の各種ハードウェア、iTunes等の各種ソフトウェアについてのお問い合わせやサポートにつきましては、各メーカーに直接お問い合わせください。
 - ※本製品は、株式会社IRTのオリジナル製品です。Apple Inc. のライセンス製品ではありません。

その他

Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。

iPod、iTunes、iTunes Storeは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。

その他記載されている各会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。

製品の仕様、パッケージ、画面内容、ユーザーサポートなどすべてのサービス等は予告無く変更、または終了することがあります。予めご了承ください。

本ソフトを著作者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用する事を禁止します。

改造、リバースエンジニアリングする事を禁止します。本ソフトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。本ソフトを運用された結果の影響につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。

また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受け致しかねますので予めご了承ください。

インストール方法とアンインストール方法

インストール方法

お使いのコンピュータに『iPod動画音楽バックアップ』をインストールします。

本ソフトをインストールする前に、次の項目をご確認ください。

○ハードディスクの空き容量

ハードディスクの空き容量が50MB以上必要（左記以外に作成するデータ用の空き容量も必要）です。

○管理者権限について

インストールするコンピュータの管理者権限を持っているユーザーがインストールを行ってください。

○アプリケーションソフトの停止

インストールする前にウイルス対策ソフトなどの常駐ソフトや他のアプリケーションを停止してください。

※WindowsOSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合も、正常にインストールが行われない場合があります。

1 本ソフトのCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてください。

CDが認識されましたら、自動でセットアップが始まります。
コンピュータの設定によっては自動でセットアップが始まらない場合があります。
その場合は、
[コンピュータ] (Windows Vista以外のOSの場合[マイコンピュータ]) →
[CDまたはDVDドライブ] → [SETUP.EXE] をダブルクリックしてください。



2 使用許諾契約の内容を確認してください。

使用許諾契約書の内容を確認し、**使用許諾契約の条項に同意します**をクリックして選択した後、**次へ** ボタンをクリックしてください。



3 インストール先のフォルダを確認してください。

この画面からインストール先を選択できます。
インストール先を変更しない場合は **次へ** ボタンをクリック、インストール先を変更する場合は **変更** ボタンをクリックしてください。
※通常は、インストール先を変更しなくても結構です。



4 設定の内容を確認してください。

確認用の画面が表示されます。
よろしければ **インストール** ボタンをクリックしてください。

インストールが始まります。



インストール方法とアンインストール方法

4 インストール完了！

インストールが正常に終了すると右のような画面が表示されますので
完了 ボタンをクリックしてください。



アンインストール方法


お使いのコンピュータから『iPod動画音楽バックアップ』をアンインストール（削除）します。

本ソフトを完全に終了して  ボタン→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」で一覧表示されるプログラムの中から「iPod動画音楽バックアップ」を選択して「アンインストール」をクリックすると、確認メッセージがでますので、はい ボタンをクリックするとアンインストールが実行されます。

※Windows OSがXPの場合、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から行ってください。


インストール中、またはアンインストール中に下のような画面が表示された場合

次の手順で作業を続けてください。



【自動再生】画面が表示された場合

「[setup.exeの実行]」をクリックしてください。



【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合

「[許可]」をクリックしてください。

起動方法




デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックするか、デスクトップ左下の
 ボタン（Windows XPの場合は[スタート]ボタン）をクリックして「すべてのプログラム」→
「IRT」→「iPod動画音楽バックアップ」→「iPod動画音楽バックアップ」をクリックしますと本ソフトが起動します。

本ソフトをインストールすると、デスクトップ上に「iPod動画音楽バックアップ」のショートカットアイコン
が作成されます。



iPod動画音楽バックアップ
デスクトップショートカットアイコン

ソフト起動時、お使いのパソコンにiPodが接続されていない場合は、以下のような画面が表示されます。
 ボタンをクリックすると、メイン画面が表示されます。



画面・各部の説明

「iPod動画音楽バックアップ」を起動（方法は5ページ参照）すると下のようなメイン画面が表示されます。

メイン画面



ミュージック/ムービー

動画・音楽一覧に表示したいファイルの種類を選択します。

アーティスト/アルバム/ジャンル切り替えタブ

各タブのジャンルごとに、iPod内の音楽を表示します。

全て選択

動画・音楽一覧に表示された動画・音楽をすべて選択（チェックが入った状態）します。

全て解除

動画・音楽一覧に表示された動画・音楽の選択をすべて解除（チェックが入っていない状態）します。

動画・音楽一覧

iPod内の動画・音楽の一覧が表示されます。

検索開始

パソコンに接続されたiPodを検索します。

検索条件

ドライブ指定

チェックを入ると、[ドライブ選択]で選択したドライブを検索します。

ドライブ選択

[ドライブ指定]にチェックを入れて、▼をクリックして検索するドライブを選択します。

iPod

検索したiPodの情報が表示されます。

曲情報

検索したiPod内の動画・音楽情報が表示されます。

バックアップ

選択した（チェックを入れた）動画・音楽をコピーします。

iPodの動画・音楽をバックアップする

1 パソコンにiPodを接続します

2 「iPod動画音楽バックアップ」を起動します



ボタン[Windows XPの場合は[スタート]ボタン]→[すべてのプログラム]→[IRT]→[iPod動画音楽バックアップ]→[iPod動画音楽バックアップ]からソフトを起動してください。


3 コピーする動画・音楽を選択し、コピーします

[検索中です。しばらくお待ちください。]という表示が消えたら、パソコンに接続されたiPod内の動画・音楽が表示されます。ここでは、ミュージックを表示しています。

(左上の[ミュージック/ムービー]の選択されている方のファイルが表示されます)バックアップする動画・音楽のチェックボックスをクリックして、チェックを入れて


 ボタンをクリックします。

バックアップの設定画面が表示されますので、**参照** ボタンをクリックします。



iPodの動画・音楽をバックアップする

フォルダの参照画面が表示されますので、コピーした音楽を保存する場所を選択し、**OK** ボタンをクリックします。
バックアップの設定画面に戻りましたら、**OK** ボタンをクリックすると、バックアップがはじまります。
バックアップの結果画面が表示されましたら、バックアップ終了です。
OK ボタンをクリックすると、メイン画面に戻ります。



Q&A

インストール・起動について

Q：インストールができない

A：以下の項目をご確認ください。

- ウイルス対策などのソフトが起動していないか。
- HDD(ハードディスク)の空き容量は十分にあるか。
- 管理者権限でログインしているか。
- Windowsを最新の状態にアップデートしてあるか。

Q：管理者権限を持っていないユーザーアカウントでWindows Vistaにログインし、本ソフトをインストールしようとすると「続行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[OK]をクリックしてください。」と表示されインストールができません

A：管理者権限を持ったユーザーアカウントでWindows Vistaにログインしてご使用ください。

操作について

Q：アーティスト別にフォルダを作成して保存することはできますか？

A：画面左上「アーティスト」のタブが選択されている場合にアーティスト別にフォルダが作成されます。

同様に「アルバム」タブが選択されている場合には、アルバム別のフォルダが作成され、
「ジャンル」タブが選択されている場合には、ジャンル別にフォルダが作成されます。

Q：「iPod動画音楽バックアップ」を起動した後にiPodを接続した場合の検索方法は？

A：iPodを接続して、パソコンに認識されたら本ソフトの「検索開始」ボタンをクリックすると音楽データを検索します。

検索開始をクリックしてもiPod内の音楽データを検索できない場合には、「検索条件」の「ドライブ指定」をクリックし、iPodが接続されているドライブを選択してから「検索開始」ボタンをクリックしてください。

Q：iPodの操作方法、パソコンとの接続方法を知りたいのですが？

A：iPodや、パソコンの操作方法、接続方式についての詳細は各メーカー様へお問い合わせください。

Q：オーディオブックはコピーできますか？

A：オーディオブックもコピー可能です。

Q：iTunes Storeで購入したDRMで保護されているデータはコピーできますか？

A：iTunes Storeで購入したDRMで保護されているデータもコピー可能です。

※コピーされたデータにもDRMで保護されている制限が適用されます。

Q：iPodに保存してある動画・音楽データ以外のファイルもコピーできますか？

A：動画・音楽データ以外はコピーすることはできません。

Q：ソフトがiPodを認識できません

A：iTunesでiPodの「ディスクとして使用する」にチェックが入っていないことが考えられます。

必ずiTunesでiPodの「ディスクとして使用する」にチェックを入れてから本ソフトをご使用ください。

Q&A

その他

Q：複数のユーザーで使用できますか？

A：本ソフトは、『1ソフト・1PC』でご利用いただくソフトです。

1つのパソコン内に二重インストール等を行うことはできません。

Q：他のパソコンとの共有はできますか？

A：本ソフトは、インストールを行ったパソコン上で操作していただく仕様です。

ネットワーク等で共有してご利用いただくことはできません。

Q：画面の一部が切れた状態で表示される

A：画面解像度を推奨サイズ以上に変更してください。

Windows XPの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「プロパティ」をクリックし、設定(画面)タブをクリックします。
3. 画面の解像度(画面の領域)のバーを動かし、1024×768以上に設定します。
4. 「OK」をクリックすれば設定完了です。

Windows Vistaの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「個人設定」をクリックし、画面の設定をクリックします。
3. 解像度を1024×768以上に設定し「OK」をクリックで設定完了です。
※機種によっては推奨解像度が表示できないものもあります。

Q：ボタンをクリックしても反応しない、また画面が正常に表示されていない

A：お使いのパソコンのDPI設定が標準以外(96以外)に変更されている可能性があります。

以下の手順にてDPI設定を変更してください。

Windows XPの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「プロパティ」を左クリックし、設定タブをクリックします
3. 詳細設定をクリックし、「全般」タブの「DPI設定」を「96DPI」(小さいフォント)に設定します。
4. 「OK」をクリックし、コンピュータを再起動すれば設定完了です。

Windows Vistaの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「個人設定」を左クリックし、「フォントサイズ(DPI)の調整」をクリックします。
3. 「あなたの許可が必要です」と許可を求められますので「続行」をクリックします。
4. 規定のスケール(96DPI)にチェックを付け、「OK」をクリックします。
5. コンピュータが自動的に再起動されますので、再起動したら設定完了です。

WindowsOSやパソコン本体・プリンタなどの周辺機器に関する詳細は、各メーカー様へお問い合わせください。
弊社では一切の責任を負いかねます。

ユーザーサポート

本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などありましたら、パソコンの状況など具体例を参考にできるだけ詳しく書いていただき、メール・電話・FAX等でユーザーサポートまでご連絡ください。

○ソフトのタイトル・バージョン

例：「iPod動画音楽バックアップ」

○ソフトのシリアルナンバー

例：1RTXXX-XXXXX-XXXXXX

○ソフトをお使いになられているパソコンの環境

・OS及びバージョン

例：Windows Vista

WindowsUpdateでの最終更新日〇〇年〇月〇日

・ブラウザのバージョン

例：Internet Explorer 7

・パソコンの仕様

例：SONY Vaio XXXX-XXX-XX

PentiumIII 1GHz HDD 60GB Memory 512MByte

・プリンタなど接続機器の詳細

例：プリンタ EPSONのXXXX(型番)を直接ケーブルで接続している

インクジェットプリンタ、ドライバソフトは更新済み

○お問合せ内容

例：～の操作を行ったら、～というメッセージがでてソフトが動かなくなった

□□□部分の操作について教えてほしい…etc

○お名前

○ご連絡先など

■ご注意

※お客様より頂いたお問い合わせに返信できない現象が多発しております。

FAX及びメールでのお問い合わせの際には、ご連絡先を正確に明記の上、サポートまでお送りくださいますようお願い申し上げます。

また、お問合せ頂く前に、プリンタ等の設定などを今一度ご確認ください。

時間帯等によっては、混雑等により一時的に電話が繋がりにくい場合があります。

その際はお手数ですが、時間をずらしておかけ直してください。



ご質問・ご不明な点がございましたら、サポート専用番号へご連絡ください。コンピュータのスペックや周辺機器などの状況を詳しくお調べのうえお伝えください。

TEL 048-640-2582 FAX 048-640-2582

E-mail info@irtnet.jp URL <http://irtnet.jp/>

受付時間 平日AM10:00～PM5:30

土、日、祭日を除く