

デジカム画像 一括縮小

取り扱い説明書

IRT0277

製品ご利用の前に必ずお読みください。
この取り扱い説明書は大切に保管してください。
※本書及びシリアルナンバーを再発行することはできません。



目次

動作環境・その他	02
インストール方法とアンインストール方法	03～04
起動方法	05
画面・各部の説明	
メイン画面	06～07
画像を加工する	08～11
Q & A	12～13
ユーザーサポート	14

動作環境

- 対応OS: Windows XP / Vista
- CPU: Pentium II 以上 (Windows Vistaの場合は800MHz以上)
- メモリ: 256MB以上必須(512MB以上推奨) / Windows Vistaの場合は512MB以上必須
- モニタ: 800×600以上の解像度で色深度16bit High Color以上の表示をサポートしている環境
- CD-ROM: 倍速以上
- ハードディスク: 50MB以上の空き容量 (インストール時)
別途縮小したデータを保存するための空き容量が必要です。
- その他: インターネット接続環境推奨

※アップデートや最新情報の確認を行う際にはインターネット接続環境が必要です。

※上記OSが正常に機能し、OSの最低動作環境を満たしていることが前提です。

※日本語版OSのみの対応です。各種ServerOSには対応していません。

※最新のサービスパック(SP)及び各種パッチが適用されている環境が前提です。

※管理者権限を持ったユーザーでお使いください。

※マイクロソフトのサポート期間が終了したOSでの動作は保証いたしません。

■対応形式

対応ファイル形式: JPEG / GIF(アニメーションGIFを除く) / PNG / BMP

変換後のファイル形式: JPEG

■ご注意

※フォルダー単位での縮小作業はできません。複数の画像をまとめて一括縮小する際には、

必ず画像ファイルをまとめて選択して縮小作業を行ってください。

※画像ファイルは、一般的なWindows 標準のファイルを基準としています。

特殊なファイル(CMYKカラーモードの物等)は、本ソフト上では正常に読み込めない場合があります。

予めご了承ください。

※アニメーションGIFには非対応です。

※PCの性能や組み合わせによっては、あまりにも大きすぎる画像ファイルを使いますと正常に操作を行うことができない場合もあります。

※パソコン環境によっては、パソコンの動作に遅延等が見られる場合もありますのでご注意ください。

※長時間のパソコン操作は、目や肩などをはじめ身体に負担がかかることがあります。

その為、パソコン操作の合間に適度な休憩などをとることをお勧めいたします。

※OSの動作・設定等は弊社サポート対象外となりますので、メーカーサポートを受けることのできるパソコンでのご利用をお勧めいたします。

※本ソフトは1ソフト・1PC となります。複数台のパソコンでご利用の場合は台数分のソフトが必要となります。また、ネットワーク経由で本ソフトを使用することはできません。

※パソコン本体等の各種ハードウェア、各種ソフトウェアについてのお問い合わせやサポートにつきましては、各メーカーに直接お問い合わせください。

※弊社ではソフトの動作関係のみのサポートとさせていただきます。また、製品の仕様やパッケージ、ユーザーサポートなどすべてのサービス等は予告無く変更、または終了することがあります。

予めご了承ください。

その他

Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標又は商標です。その他記載されている会社名・団体名及び商品名などは、商標又は登録商標です。

記載されている各会社名、商品名等は各社の商標または登録商標です。製品の仕様、パッケージ、画面内容、ユーザーサポートなどすべてのサービス等は予告無く変更、または終了することがあります。

予めご了承ください。本ソフトを著作権者の許可無く賃貸業等の営利目的で使用することを禁止します。

改造、リバースエンジニアリングすることを禁止します。本ソフトを複数のパソコン上で使用するには台数分のソフトを必要とします。本ソフトを運用された結果の影響につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

また、本ソフトに瑕疵が認められる場合以外の返品はお受けいたしかねますので予めご了承ください。

インストール方法とアンインストール方法

インストール方法

お使いのコンピュータに『デジカメ画像一括縮小』をインストールします。

本ソフトをインストールする前に、次の項目をご確認ください。

○ハードディスクの空き容量

ハードディスクの空き容量が50MB以上必要（左記以外に作成するデータ用の空き容量も必要）です。

○管理者権限について

インストールするコンピュータの管理者権限を持っているユーザーがインストールを行ってください。

○アプリケーションソフトの停止

インストールする前にウイルス対策ソフトなどの常駐ソフトや他のアプリケーションを停止してください。

※Windows OSやお使いのパソコンそのものが不安定な場合も、正常にインストールが行われない場合があります。

1 本ソフトのCD-ROMをCD-ROMドライブに入れてください。

CDが認識されましたら、自動でセットアップが始まります。
コンピュータの設定によっては自動でセットアップが始まらない場合があります。
その場合は、
[コンピュータ] (Windows Vista以外のOSの場合[マイコンピュータ]) →
[CDまたはDVDドライブ] → [SETUP.EXE] をダブルクリックしてください。



2 使用許諾契約の内容を確認してください。

使用許諾契約書の内容を確認し、**使用許諾契約の条項に同意します**をクリックして選択した後、**次へ** ボタンをクリックしてください。



3 インストール先のフォルダを確認してください。


この画面からインストール先を選択できます。
インストール先を変更しない場合は **次へ** ボタンをクリック、インストール先を変更する場合は **変更** ボタンをクリックしてください。
※通常は、インストール先を変更しなくても結構です。



4 設定の内容を確認してください。

確認用の画面が表示されます。
よろしければ **インストール** ボタンをクリックしてください。

インストールが始まります。



インストール方法とアンインストール方法


5 インストール完了！

インストールが正常に終了すると右のような画面が表示されますので
完了 ボタンをクリックしてください。



アンインストール方法


お使いのコンピューターから『デジタルカメラ画像一括縮小』をアンインストール（削除）します。

本ソフトを完全に終了して  ボタン→「コントロールパネル」→「プログラムのアンインストール」で一覧表示されるプログラムの中から「デジタルカメラ画像一括縮小」を選択して「アンインストール」をクリックすると、確認メッセージがでますので、はい をクリックするとアンインストールが実行されます。

※Windows OSがXPの場合、「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」からアンインストールを行ってください。


インストール中、またはアンインストール中に下のような画面が表示された場合

次の手順で作業を続けてください。



【自動再生】画面が表示された場合

[setup.exeの実行]をクリックしてください。




【ユーザーアカウント制御】画面が表示された場合

[許可]をクリックしてください。

起動方法



デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックするか、デスクトップ左下の
 ボタン（Windows XPの場合は[スタート]ボタン）をクリックして「すべてのプログラム」→
「IRT」→「デジカメ画像一括縮小」→「デジカメ画像一括縮小」をクリックしますと
本ソフトが起動します。

本ソフトをインストールすると、デスクトップ上に「デジカメ画像一括縮小」のショートカットアイコン
が作成されます。



デジカメ画像一括
縮小

デジカメ画像一括縮小
デスクトップショートカットアイコン

画面・各部の説明

メイン画面

「デジカメ画像一括縮小」を起動（方法は5ページ参照）すると下の様な画面が表示されます。



画像サイズ設定

チェックを入れると、設定した内容で画像サイズを変更します。

規定の大きさで設定する

選択すると、設定したサイズで画像サイズを変更します。▼をクリックして、画像サイズを選択します。

指定した大きさで設定する

選択すると、設定したサイズで画像サイズを変更します。幅、高さの入力欄に画像サイズを入力します。

品質設定

チェックを入れると、設定した内容で画像の品質を変更します。

画質で設定する

選択すると、設定した内容で画像の画質を変更します。▼をクリックして、画像の画質を選択します。

ファイルサイズで設定する

選択すると、設定したサイズで画像の品質を変更します。入力欄に画像のファイルサイズを入力します。

効果設定

チェックを入れると、設定した内容で画像に効果を適用します。

コントラストを調整する

チェックを入れると、設定した内容で画像のコントラストを変更します。

つまみをドラッグ＆ドロップして調整します。左に動かすと、コントラストを低く設定し、右に動かすと、コントラストを高く設定します。

彩度を上げる

チェックを入れると、色の濃い画像に変更します。

明るさを調整する

チェックを入れて、選択した内容で画像の明るさを変更します。

モノクロにする

チェックを入れると、モノクロ画像に変更します。

画面・各部の説明

保存設定

変更した画像の保存方法の設定を行います。

ファイル名の（前に or 後に）XXXXを付けて保存する

選択すると、設定した内容で画像を保存します。

▼をクリックして、画像のどの部分に任意の文字をつけるかを選択し、入力欄につける文字を入力します。

保存場所は、元の画像と同じ場所に保存されます。

フォルダを作成しその中に保存する

選択すると、設定した内容で画像を保存します。

入力欄に画像を保存するフォルダー名を入力します。

保存場所は、元の画像と同じ場所に新たに入力した名前のフォルダーを作成し、その中に保存されます。

プログレッシブ形式で保存する

チェックを入れると、プログレッシブ形式で画像を保存します。

画像を加工する


1 画像の加工設定を行います

ここでは、各項目の設定方法を説明します。

画像サイズ設定 規定の大きさに設定する

[画像サイズ設定]をクリックして、チェックを入れます。


次に、[規定の大きさに設定する]をクリックして、選択し、▼をクリックして、画像のサイズを選択します。



画像サイズ設定 指定した大きさに設定する

[画像サイズ設定]をクリックして、チェックを入れます。


次に、[指定した大きさに設定する]をクリックして、選択し、入力欄に画像サイズを入力します。



品質設定 画質で設定する

[品質設定]をクリックして、チェックを入れます。

次に、[画質で設定する]をクリックして、選択し、▼をクリックして、画質を選択します。




画像を加工する

品質設定 ファイルサイズで設定する

[品質設定]をクリックして、
チェックを入れます。


次に、[ファイルサイズで設定する]をクリック
して、選択し、入力欄にファイルサイズを入力
します。



効果設定 コントラストを調整する

[効果設定]をクリックして、
チェックを入れます。


次に、[コントラストを調整する]をクリック
して、チェックを入れ、つまみを
ドラッグ&ドロップしてコントラストを
設定します。



効果設定 彩度を上げる

[効果設定]をクリックして、
チェックを入れます。


次に、[彩度を上げる]をクリックして、チェック
を入れます。



画像を加工する


効果設定 明るさを調整する

[効果設定]をクリックして、チェックを入れます。
次に、[明るさを調整する]をクリックして、チェックを入れて、[明るく]もしくは[暗く]をクリックして、選択します。




効果設定 モノクロにする

[効果設定]をクリックして、チェックを入れます。
次に、[モノクロにする]をクリックして、チェックを入れます。



保存設定 ファイル名の（前に or 後に）XXXXを付けて保存する

[ファイル名の（前に or 後に）XXXXを付けて保存する]をクリックして、選択します。
次に、▼をクリックして、ファイル名に文字を挿入する場所を選択し、ファイル名に挿入する文字を入力します。




画像を加工する

保存設定 フォルダを作成しその中に保存する

[フォルダを作成しその中に保存する]をクリックして、選択します。
次に、フォルダー名を入力欄に入力します。

[フォルダを作成しその中に保存する]をクリック！




フォルダ名
を入力！

2

保存設定 プログレッシブ形式で保存する


[プログレッシブ形式で保存する]をクリックして、チェックを入れます。



[プログレッシブ形式で保存する]をクリック！

2 画像の加工を行います

加工する画像を画面上にドラッグ&ドロップします。
画像の加工が終了すると、設定した場所に画像が保存されます。



インストール・起動について

Q：インストールができない

A: 以下の項目をご確認ください。

- ウィルス対策などのソフトが起動していないか。
- HDD(ハードディスク)の空き容量は十分にあるか。
- 管理者権限でログインしているか。
- Windowsを最新の状態にアップデートしてあるか。

.....

**Q：管理者権限を持っていないユーザーアカウントでパソコンを起動し、インストールしようとする
「続行するには管理者アカウントのパスワードを入力して、[OK]をクリックしてください。」(Vista)
「インストールプログラムにはディレクトリ ~ にアクセスする権限がありません。
インストールを継続できません。管理者としてログインするか、またはシステム管理者にお問い合わせ
ください。」(XP)と表示されてインストールができません**

A: 本ソフトをご利用の際には管理者権限を持ったユーザーアカウント上でご利用ください。

.....

Q：完全アンインストールの方法を教えてください

A: OSごとに次の手順で行ってください。

Windows XP

1. 「アンインストール方法(4ページ)」より、アンインストール作業を行います。
2. マイコンピュータ→Cドライブ→Documents and Settings→ユーザー名→Application Data(※)→IRT→digi_pic_reductionフォルダーを削除します。

Windows Vistaの場合

1. 「アンインストール方法(4ページ)」より、アンインストール作業を行います。
2. コンピュータ→Cドライブ→Users→ユーザー名→AppData(※)→Roaming→IRT→digi_pic_reductionフォルダーを削除します。

※初期設定では隠しフォルダーになっている為、表示されていない場合があります。

Q&A

操作方法について

Q. 画像を拡大できない

A. 本ソフトは画像をきれいに縮小することを目的としておりますので
画像の拡大を行うことはできません。

Q. 「ファイルサイズで設定する」を使用しても指定したサイズにならない

A. 元のファイルサイズ・品質と、指定したファイルサイズによっては
JPEG圧縮の限界により指定どおりのサイズにならない場合もあります。

Q. 元の大きさの画像に戻したい

A. JPEGファイルの仕様上、縮小・圧縮した画像ファイルを元の大きさ・品質に
戻すことはできません。

Q. 画像を印刷したい

A. 本ソフトには印刷機能はありません。

Q. 画像に、文字を書き込みたい

A. 本ソフトには文字を書き込む機能はありません。

Q. 画像を部分的に切り取りたい

A. 本ソフトには切り取りや切り抜きの機能はありません。

保存について

Q：CD-Rなど外部メディアに保存したい

A: 本ソフトには、外部メディアに対応した保存機能は備えておりません。
ご利用パソコン内にデータを保存した後、その保存データを外部メディアへコピー等行ってください。
※外部メディアに関するご質問は各メーカー様へお問い合わせください。

Q&A

その他

Q：本ソフトを他のパソコンと同時に使うことはできますか？

A：ネットワーク経由や、他のパソコンのデータとの同期はできません。本ソフトはインストールを行ったパソコン上でご使用ください。

Q：画面の端が切れて表示される

A: Windows XPの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリックします。
2. 「プロパティ」をクリックし、設定(画面)タブをクリックします。
3. 画面の解像度(画面の領域)のバーを動かし、800×600以上に設定します。
4. 「OK」をクリックすれば設定完了です。

Windows Vistaの場合。

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリックします。
 2. 「個人設定」をクリックし、画面の設定をクリックします。
 3. 解像度を800×600以上に設定し「OK」をクリックで設定完了です。
- ※機種によっては推奨解像度が表示できないものもあります。

Q：ボタンが見えなくなってしまう クリックしても反応しない

A: お使いのパソコンのDPI設定が標準以外(96以外)に変更されている可能性があります。

以下の手順にてDPI設定を変更してください。

Windows XPの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリックします。
2. 「プロパティ」を左クリックし、設定(画面)タブをクリックします。
3. 詳細設定(詳細)をクリックし、「全般」タブの「DPI設定」(フォントサイズ)を「96DPI」(小さいフォント)に設定します。
4. 「OK」をクリックし、コンピューターを再起動すれば設定完了です。

Windows Vistaの場合

1. デスクトップ画面の何も無い所を右クリック
2. 「個人設定」を左クリックし、「フォントサイズ(DPI)の調整」をクリックします。
3. 「あなたの許可が必要です」と許可を求められますので「続行」をクリックします。
4. 規定のスケール(96DPI)にチェックを付け、「OK」をクリックします。
5. コンピューターが自動的に再起動されますので、再起動したら設定完了です。

WindowsOSやパソコン本体・プリンターなどの周辺機器に関する詳細は、各メーカー様へお問い合わせください。
弊社では一切の責任を負いかねます。

ユーザーサポート

本ソフトに関する、ご質問・ご不明な点などありましたら、パソコンの状況など具体例を参考にできるだけ詳しく書いていただき、メール・電話・FAX等でユーザーサポートまでご連絡ください。

○ソフトのタイトル・バージョン

例：「デジカメ画像一括縮小」

○ソフトのシリアルナンバー

例：1RTXXX-XXXXX-XXXXXX

○ソフトをお使いになられているパソコンの環境

・OS及びバージョン

例：Windows Vista

WindowsUpdateでの最終更新日〇〇年〇月〇日

・ブラウザのバージョン

例：Internet Explorer 7

・パソコンの仕様

例：SONY Vaio XXXX-XXX-XX

PentiumIII 1GHz HDD 60GB Memory 512MByte

・プリンターなど接続機器の詳細

例：プリンター EPSONのXXXX(型番)を直接ケーブルで接続している

インクジェットプリンター、ドライバーソフトは更新済み

○お問合せ内容

例：～の操作を行ったら、～というメッセージがでてソフトが動かなくなった

□□□部分の操作について教えてほしい…etc

○お名前

○ご連絡先など

■ご注意

※お客様よりいただいたお問い合わせに返信できない現象が多発しております。

FAX及びメールでのお問い合わせの際には、ご連絡先を正確に明記の上、サポートまでお送りくださいますよう宜しくお願い申し上げます。

また、お問い合わせ頂く前に、プリンター等の設定などを今一度ご確認ください。

時間帯等によっては、混雑等により一時的に電話が繋がりにくい場合があります。

その際はお手数ですが、時間をずらしておかけ直してください。



ご質問・ご不明な点がございましたら、サポート専用番号へご連絡ください。コンピューターのスペックや周辺機器などの状況を詳しくお調べのうえお伝えください。

TEL 048-640-2582 FAX 048-640-2582
E-mail info@irtnet.jp URL <http://irtnet.jp/>

受付時間 平日AM10:00～PM5:30
土、日、祭日を除く